

## Film „Auskunfts- und Präsentationskomponente Geobasisdaten online – Die Beauskunftung“

Material vom 18.11.2015

### **Zusammenfassung**

Das Video beschreibt die Beauskunftung in Geobasisdaten online.

### **Text**

Herzlichen Willkommen zum dritten Video-Tutorial für „Geobasisdaten online“. Nachdem im letzten Video die Suche nach Bestand beschrieben wurde, soll in diesem Video die Beauskunftung thematisiert werden.

Die Beauskunftung erfolgt unter den Menüeintrag „Erzeuge PDF ...“ über „**Liegenschaftsbeschreibungen**“. Um einen Nachweis generieren zu können, muss auch hier wieder vorher die Pinn-Nadel auf ein Objekt gesetzt werden, zu welchem der Nachweis erzeugt werden soll. Wenn die Pinn-Nadel beispielsweise auf ein Flurstück gesetzt wird, kann anschließend kann der entsprechende Menüeintrag ausgewählt werden, wobei die Art des Nachweises – in diesem Fall ein Flurstücksnachweis - und der Lieferzeitpunkt zu bestimmen sind. Der Nachweis soll sofort und nicht über den Warenkorb bereitgestellt werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Erzeugen“ öffnet sich ein eigenes Fenster mit dem nicht amtlichen Flurstücksnachweis und allen relevanten Informationen.

Ein Auszug aus der Flurkarte kann ebenfalls unter dem Menüeintrag „Erzeuge PDF...“ mittels „**Auszug aus der Flurkarte**“ generiert werden.

Wenn die Pinn-Nadel gesetzt ist und der Eintrag ausgewählt wurde, öffnet sich an der linken Seite eine Ansicht, in der Produktkonfigurationen bestimmt werden können. Außerdem ist zu beachten, dass ein roter Rahmen im Kartenbild den Bereich kennzeichnet, der auf der Flurkarte abgebildet wird.

Innerhalb der Konfiguration sind die Produktklasse sowie das Produkt in diesem Falle statisch und nicht änderbar. Das Format kann je nach Zweck zwischen Quer- und Hochformat von A4 bis A0 angepasst werden. Zu beachten ist, dass Flurkarten größer als A3 immer über den Warenkorb bestellt werden sollten, da die Generierung der Karte in diesem Format mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ebenso wie das Format kann der Maßstab angepasst werden. Die Auswahlmöglichkeiten liegen hier zwischen 1:500 und 1:5000. Zusätzlich kann manuell ein Maßstab gewählt werden.

Über die Schaltflächen unterhalb der Auswahllisten können verschiedene Anpassungen bezüglich der abzubildenden Flurstücke bzw. des Gebietes getätigt werden. So ist es möglich über das Neusetzen

der Pinn-Nadel und durch die Auswahl der „+“ Schaltfläche ein weiteres Flurstück sicher in der Flurkarte zu wissen.

Falls das hinzugefügte Flurstück wieder entfernt werden soll, kann es nach Auswahl aus der Liste über die „-“ Schaltfläche entfernt werden, woraufhin der rote Rahmen automatisch angepasst wird.

Außerdem ist es möglich, manuell einen neuen Mittelpunkt der Karte zu bestimmen, in dem die Pinn-Nadel neu platziert und die Schaltfläche „Neuer Mittelpunkt“ angeklickt wird.

Gleiches gilt für einen ganzen Bereich, der vorher durch das entsprechende Werkzeug definiert wurde.

Falls nicht alle relevanten Flurstücke wie gewünscht im automatisch ausgerichteten Rahmen enthalten sind, kann dieser ebenfalls manuell über den Drehwinkel angepasst werden. Hierfür können die Pfeile genutzt werden, um den Rahmen um 5 bzw. 15 Grad zu drehen.

Neben den Anpassungen bezüglich Format und Gebietseingrenzung können Beschriftungen hinzugefügt werden. Hierfür öffnet sich nach Auswahl des Menüpunktes innerhalb der Werkzeugleiste ein neuer Bereich namens „Beschriftung“. Dieser Teil der Werkzeugleiste ermöglicht es, Hausnummern, Flurstücksnummern, Flurnummern, Gemarkungsnamen und Straßennamen hinzuzufügen.

Beispielhaft sollen nun der Straßename sowie die Flurnummer hinzugefügt werden. Für den Straßennamen muss das entsprechende Werkzeug aktiviert werden, woraufhin eine Linie mit gedrückter linker Maustaste im Kartenbild erzeugt wird, an der der Straßename ausgerichtet wird. Mit Loslassen der Maustaste erscheint der Straßename.

Die Flurnummer wird mittels Werkzeug „Flurnummer hinzufügen“ ergänzt. Hierfür muss das Werkzeug aktiviert und anschließend an die gewünschte Stelle im Kartenbild geklickt werden. Es erscheint die Flurnummer.

Falls hinzugefügte Texte geändert werden sollen, können diese über das Werkzeug „Beschriftungen löschen“ entfernt und erneut ergänzt werden. Für das Löschen wird ein Rechteck über der jeweiligen Beschriftung mit gedrückter Maustaste aufgezogen.

Nachdem die Flurkarte vorbereitet wurde, kann diese nun über die Schaltfläche „Erzeugen“ generiert werden. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der angefertigten Flurkarte und weiteren Informationen zum Maßstab, Aktualität der Daten und gezeigtem Bezirk.

Wenn die Flurkarte erzeugt wurde, kann die Ansicht über die Schaltfläche „Beenden“ geschlossen werden. Die Werkzeugleiste sowie der rote Begrenzungsrahmen im Kartenbild werden entfernt und der ALKIS-Reiter mit seinen Menüpunkten wird wieder geöffnet.

Wir hoffen, das Video konnte Ihnen weiterhelfen. Im folgenden Video werden wir auf die den Datenexport genauer eingehen.